

■基本情報

データ種別	市町村別の浸水深・浸水開始時間データ
測地系/座標系	世界測地系/平面直角座標系
データ形式	シェープ形式
データ形状	ポリゴン

■属性情報

フィールド名（属性名）	データ型	説明
X&	整数	位置情報（平面直角座標系：x座標）10mメッシュの中央値
Y&	整数	位置情報（平面直角座標系：y座標）10mメッシュの中央値
SIN_MAX	実数	最大浸水深データ（m）
S_TN01	実数	千島海溝モデル（十勝・根室沖①：破壊開始点：十勝沖）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999
S_TN02	実数	千島海溝モデル（十勝・根室沖②：破壊開始点：釧路沖）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999
S_TN03	実数	千島海溝モデル（十勝・根室沖③：破壊開始点：根室沖）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999
S_ABA000	実数	オホーツク海モデル（網走沖±0°）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999
S_ABA010	実数	オホーツク海モデル（網走沖±0°）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999
S_ABA020	実数	オホーツク海モデル（網走沖±0°）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999
S_ABA_10	実数	オホーツク海モデル（網走沖±0°）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999
S_ABA_20	実数	オホーツク海モデル（網走沖±0°）の最大浸水深データ（m）、Null値：-9999
TIME_MIN	実数	浸水開始時間（分）※浸水深1cmとなる時間
T_ABA000	実数	オホーツク海モデル（網走沖±0°）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999
T_ABA010	実数	オホーツク海モデル（網走沖+10°）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999
T_ABA020	実数	オホーツク海モデル（網走沖+20°）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999
T_ABA_10	実数	オホーツク海モデル（網走沖-10°）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999
T_ABA_20	実数	オホーツク海モデル（網走沖-20°）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999
T_TN01	実数	千島海溝モデル（十勝・根室沖①：破壊開始点：十勝沖）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999
T_TN02	実数	千島海溝モデル（十勝・根室沖②：破壊開始点：釧路沖）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999
T_TN03	実数	千島海溝モデル（十勝・根室沖③：破壊開始点：根室沖）の浸水開始時間データ（分）、Null値：-9999